

الاندرويد الخاصة بك:



1

OnLinkSoft


دليل

OnlinkSoft

. في الجهاز الخاص بك، من السوق (Play Store) قم بتحميل البرنامج WEB.DE، اختر "تنصيب".



2. قم بفتح البرنامج (Web.de) واضغط على قبول (Accept)، أدخل المعلومات المطلوبة كما ترى على الشاشة ثم الضغط على "الإعداد اليدوي".



3. اضغط على "POP". إذا قمت بإدخال المعلومات الخاصة بك بشكل صحيح في الشاشة السابقة، كافة الحقول هنا يجب أن يكون بالفعل مضافه تلقائياً.



تعبئة الحقول المطلوبة كما ترى في الصورة ادناه ولكن مع معلومات الحساب الخاص بك.

اسم المضيف: mail.onlinksoft.com (لكلا الواردة والصادرة)

اسم المستخدم: أدخل عنوان بريدك الإلكتروني

كلمة السر: أدخل كلمة المرور.

ثم انقر على "التالي" للتأكيد.



4. بعد بضع ثوان، سوف تظهر الشاشة التالية لإعداد الرسائل الصادرة. كافة الحقول هنا يجب أن يكون بالفعل مضافه تلقائياً. قم بتغيير الإعدادات كما هو موضح بالصورة ثم الضغط على "التالي".

WEB.DE Outgoing server settings

SMTP server تعديل خادم البريد الصادر
لـ .com، الدومين الخاص بك، mail.
mail.onlinksoft.com

Security type الختيار لاشي (None) من القائمة
None

Port تغير خادم البريد الصادر الى 26
26

Require sign-in.

Authentication type
PLAIN

Username
online@onlinksoft.com

Password
.....

[Next](#) التالي

5. في الإعدادات قم بالتحكم بمدة بين كل تحديث لعرض اخر الرسائل كما في الصورة ادناه ثم الضغط على "التالي".

WEB.DE Account options


Folder poll frequency الختيار المدة بين كل تحديث لعرض اخر الرسائل الواردة
Every 6 hours

Number of messages to display الختيار عدد الرسائل التي تعرض
25 messages

Notify me when mail arrives الإشعار عند وصول رسالة جديدة

[Next](#) التالي

6. اخر الإعدادات قم باختيار الاسم المراد عرضه عند ارسال الرسائل، ثم الضغط على "إنهاء".



الان سيتم عرض البريد الخاص بك بعد اكمال جميع الخطوات السابقة.

